

Aufbau der VDA4908 Satzarten:

- 821 Vorsatz Gutschriftsanzeige (1 mal pro DFÜ-Lauf)
- 822 Einmalige Datenelemente der Gutschriftsanzeige
- 823 Einmalige Datenelemente des Lieferscheines/Dokumentes
- 824 Positionsdaten des Lieferscheines/Dokumentes (bei BSH nur 1 Mal je 823er Satz)
- 825 Positionsbezogene Zu-/Abschläge (Satzart wird von BSH nicht genutzt)
- 826 Ergänzende Position einer Ausgleichsrechnung (Satzart wird von BSH nicht genutzt)
- 827 Nationale Anforderungen (Satzart wird von BSH nicht genutzt)
- 829 Nachsatz Gutschriftsanzeige-Daten

1.) Die Satzart 821 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 821
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	Fix 04
3	Kunden-Nummer	M	9	A	6-14	Kundennr. der BSH beim Lieferant
4	Lieferanten-Nummer	M	9	A	15-23	BSH-Konto Nr. des Lieferanten
5	Übertragungsnr. alt	M	5	N	24-28	z.B. 17
6	Übertragungsnr. neu	M	5	N	29-33	z.B. 18
7	Übertragungsdatum	M	6	N	34-39	JJMMTT
8	USt-Identifikationsnr. Empfänger	K	20	A	40-59	nicht genutzt
9	USt-Identifikationsnr. Versender	K	20	A	60-79	UIN der BSH
10	Comp. Reg.Nr.	K	25	A	80-104	nicht genutzt
11	Leer	K	9	A	105-113	nicht genutzt
12	Steuernummer	K	15	A	114-128	Steuernummer des Lieferanten (ab 07/2002)

M = MUSS, K = KANN, A = Alphanumerisch, N = Numerisch

2.) Die Satzart 822 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 822
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	Fix 02
3	Gutschriftsanzeigenummer	M	8	A	6-13	Rechnung
4	Gutschriftanzeige-Datum	M	6	N	14-19	Gutschriftsdatum
5	Fälligkeitsdatum	M	6	N	20-25	JJMMTT
6	Zu-/Abschläge	K	13	N	26-38	nicht genutzt
7	Vorzeichenschlüssel	M	1	N	39	nicht genutzt
8	Summe Skonto Betrag	M	13	N	40-52	nicht genutzt
9	Summe Umsatzsteuer-Betrag	M	13	N	53-65	Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen
10	Summe Gutschriftsanzeige	M	13	N	66-78	Gesamtpreis Brutto, inkl. Mehrwertsteuer. Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
11	Vorzeichenschlüssel	M	1	N	79	1 = positiv, 2 = negativ
12	Währung	M	3	A	80-82	EUR (Euro)
13	Lieferungskennzeichen	K	14	A	83-96	nicht genutzt
14	Gutschriftsanzeigeschlüssel	M	1	N	97	Fix 0
15	Länderschlüssel	K	3	A	98-100	nicht genutzt
16	Leer	M	28	A	101-128	BLANKS

3.) Die Satzart 823 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 823
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	Fix 02
3	Lieferschein-Nummer	M	8	A	6-13	z.B. 12345678. Lieferscheinnummer, die beim Wareneingang erfasst oder per EDI übertragen wurde.
4	Werk-Kunde	M	3	A	14-16	FBH = Bretten, FBW = Berlin, FDG = Dillingen, FGK = Giengen, FNW = Nauen, FTH = Traunreut, FLW = Lodz.
5	Versanddatum	M	6	N	17-22	nicht genutzt
6	Summe Zu-/Abschläge	K	13	N	23-35	nicht genutzt
7	Vorzeichenschlüssel	M	1	N	36	nicht genutzt
8	Skonto Betrag	M	13	N	37-49	nicht genutzt
9	Umsatzsteuerbetrag	M	13	N	50-62	Summe Umsatzsteuerbeträge. Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
10	Lieferscheinendwert	M	13	N	63-75	Summe Lieferscheinpositionen inkl. MwSt. Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
11	Vorzeichenschlüssel	M	1	N	76	1 = positiv, 2 = negativ
12	Abschlußbestellnummer	K	12	A	77-88	Nummer des Rahmenvertrags
13	Abladestelle	K	5	A	89-93	nicht genutzt
14	Buchungsablagennummer	K	8	A	94-101	nicht genutzt
15	Wareneingangsdatum	K	6	N	102-107	JJMMTT
16	Ansprechpartner	K	15	A	108-122	nicht genutzt
17	Leer	M	6	A	123-128	BLANKS

4.) Die Satzart 824 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 824
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	Fix 02
3	Vorgangsschlüssel	M	2	N	6-7	Fix 01 (Wareneingang)
4	Sachnummer Kunde	M	22	A	Aug 29	Materialnummer der BSH-Fabrik
5	Liefermenge	M	13	N	30-42	Wareneingangsmenge. Rechtsbündig mit führenden Nullen. Drei Dezimalstellen.
6	Mengeneinheit	M	3	A	43-45	Lt. DIN: PCE = Stück, KGM = Kilogramm, etc.
7	Preiseinheit	M	2	N	46-47	01 = je 1, 02 = je 100, 03 = je 1000, 99 = je angegebene Menge
8	Einzelpreis	M	13	N	48-60	Nettopreis nach Preiseinheit ohne Mehrwertsteuer. Siehe Dokumentation! Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
9	Gesamtpreis	M	13	N	31-73	Nettogesamtpreis (ohne Mehrwertsteuer). Rechtsbündig mit führenden Nullen. Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
10	Vorzeichenschlüssel	M	1	N	74	1 = positiv, 2 = negativ
11	Skontoprozentsatz	K	3	N	75-77	nicht genutzt
12	Skontobetrag	K	13	N	78-90	nicht genutzt
13	Umsatzsteuersatz	M	4	N	91-94	Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
14	Umsatzsteuerbetrag	M	13	N	95-107	Rechtsbündig mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
15	Prüfbericht	K	14	A	108-121	nicht genutzt
16	Leer	M	7	A	122-128	BLANKS

5.) Die Satzart 829 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 829
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	Fix 02
3	Zähler Satzart 821	M	7	N	6-12	Anzahl übertragener 821er Sätze
4	Zähler Satzart 822	M	7	N	13-19	Anzahl übertragener 822er Sätze
5	Zähler Satzart 823	M	7	N	20-26	Anzahl übertragener 823er Sätze
6	Zähler Satzart 824	M	7	N	27-33	Anzahl übertragener 824er Sätze
7	Zähler Satzart 825	M	7	N	34-40	Anzahl übertragener 825er Sätze
8	Zähler Satzart 826	M	7	N	41-47	Anzahl übertragener 826er Sätze
9	Zähler Satzart 827	M	7	N	48-54	Anzahl übertragener 827er Sätze
10	Zähler Satzart 829	M	7	N	55-61	Anzahl übertragener 829er Sätze
11	Summe Umsatzsteuerbetrag	M	13	N	62-74	Summe aller Umsatzsteuerbeträge aus SA 822. Rechtsbündiger Eintrag mit führenden Nullen. Zwei Dezimalstellen.
12	Summe Zahlungsendwert	M	13	N	75-87	Summe aller Lieferschein-/Dokument-Endwerte inklusive Mehrwertsteuer. Rechtsbündig mit führenden Nullen. 2 Dezimalstellen.
13	Vorzeichenschlüssel	M	1	N	88	1 = positiv, 2 = negativ
14	Zahlungsart	K	1	N	89	nicht genutzt
15	Leer	M	39	A	90-128	BLANKS