

**Aufbau der VDA4913 Satzarten mit Version 4:**

711 Vorsatz Lieferschein- und Transportdaten (1 mal pro DFÜ-Lauf)

712 Einmalige Datenelemente des Transports

713 Einmalige Datenelemente des Lieferscheins

714 Lieferscheinpositionsdaten (1 mal pro Lieferscheinposition)

715 Packmittel (bezieht sich auf eine Position des Lieferscheins)

716 Textdaten zur Position (Satzart wird von BSH nicht genutzt)

718 Produktionsnummerndaten (Satzart wird von BSH nicht genutzt)

719 Nachsatz Lieferschein- und Transportdaten

**1.) Die Satzart 711 (MUSS)**

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	<b>Fix 711</b>
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	<b>01, 02 oder 03</b>
3	Daten-Empfänger	M	9	A	6-14	<b>Kundennr. der BSH beim Lieferant</b>
4	Daten-Sender	M	9	A	15-23	<b>BSH-Konto Nr. des Lieferanten</b>
5	Übertragungsnr. alt	M	5	N	24-28	<b>z.B. 17</b>
6	Übertragungsnr. neu	M	5	N	29-33	<b>z.B. 18</b>
7	Übertragungsdatum	M	6	N	34-39	<b>JJMMTT</b>
8	Untertierantennummer	K	9	A	40-48	nicht genutzt
9	Frachtführer-Nummer	K	9	A	49- 57	nicht genutzt
10	Lagerhalter-Schlüssel	K	1	A	58	nicht genutzt
11	Lieferungs-Kennzeichen	K	1	A	59	nicht genutzt
11	Leer	M	69	A	60-128	BLANKS

M = MUSS, K = KANN, A = Alphanumerisch, N = Numerisch

## 2.) Die Satzart 712 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	<b>Fix 712</b>
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	<b>01, 02 oder 03</b>
3	Sendungs-Ladungs- Bezugsnummer	M	8	N	6-13	nicht genutzt
4	Werk Lieferant	M	3	A	14-16	nicht genutzt
5	Frachtführer	M	14	A	17-30	nicht genutzt
6	Frachtführer Übergabedatum	M	6	N	31-36	nicht genutzt
7	Frachtführer Übergabezeit	M	4	N	37-40	nicht genutzt
8	Sendungsgewicht Brutto	M	7	N	41-47	nicht genutzt
9	Sendungsgewicht Netto	K	7	N	48-54	nicht genutzt
10	Frankaturschlüssel	K	2	N	55-56	z.B. 03 = Frei Haus
11	Spediteur DFÜ-Schlüssel	K	1	A	57	nicht genutzt
12	Anzahl Packstücke	K	4	N	58-61	
13	Transport-Partner-Nummer	K	14	A	62-75	nicht genutzt
14	Transportmittel-Schlüssel	M	2	N	76-77	<b>01 = KFZ-Kennzeichen</b>
15	Transportmittel-Nummer	M	25	A	78-102	<b>KFZ-Kennzeichen, Frachtführer, o.ä.</b>
16	Schlüssel zu Pos. 17	K	1	A	103	nicht genutzt
17	Inhalt gem. Schlüssel Pos. 16	K	8	A	104-111	nicht genutzt
18	Eintreffdatum Soll	M	6	N	112-117	<b>JJMMTT</b>
19	Eintreffzeit Soll	K	4	N	118-121	<b>HHMM</b>
20	Lade-Meter	K	3	N	122-124	nicht genutzt
21	LKW-Art-Schlüssel	K	1	N	125	nicht genutzt
22	Leer	M	3	A	126-128	BLANKS

### 3.) Die Satzart 713 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	<b>Fix 713</b>
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	<b>01, 02 oder 03</b>
3	Lieferschein-Nummer	M	8	N	6-13	<b>z.B. 12345678</b>
4	Versanddatum	M	6	N	14-19	<b>Lieferschein-Datum JJMMTT</b>
5	Abladestelle	M	5	A	20-24	BSH-Abladestelle / Anlieferort
6	Versandart	M	2	N	25-26	z.B. 03 = LKW
7	Zeichen des Kunden	K	4	A	27-30	
8	Abschluß/Bestellnummer	K	12	A	31-42	<b>BSH-Abschluss/Bestellnummer, oder 714 Pos. 14. Siehe Dokumentation!</b>
9	Vorgangsschlüssel	K	2	N	43-44	nicht genutzt
10	Leer 1	M	4	A	45-48	BLANKS
11	Werk Kunde	M	3	A	49-51	nicht genutzt.
12	Konsignation	K	8	N	52-59	nicht genutzt
13	Waren-Empfänger-Nummer	K	9	A	60-68	nicht genutzt
14	Leer 2	M	1	A	69	BLANKS
15	Lagerort Kunde	K	7	A	70-76	nicht genutzt
16	Lieferanten-Nummer	M	9	A	77-85	Bei Anlieferung über Gebietspediteur kann hier die Nummer des Lieferanten stehen
17	Verbrauchsstelle	K	14	A	86-99	nicht genutzt
18	Abruf-Nr.	K	4	A	100-103	nicht genutzt
19	Zeichen des Kunden	K	6	A	104-109	nicht genutzt
20	Dokument-Nr. Kunde	K	14	A	110-123	nicht genutzt
21	Leer 3	M	5	A	124-128	BLANKS

#### 4.) Die Satzart 714 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	<b>Fix 714</b>
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	<b>01, 02 oder 03</b>
3	Sachnummer Kunde	M	22	A	6-27	<b>BSH-Materialnummer, z.B. 1705412711</b>
4	Sachnummer Lieferant	M	22	A	28-49	
5	Ursprungsland	M	3	N	50-52	
6	Liefermenge 1	M	13 (10,3)	N	53-65	<b>z.B. 50000</b>
7	Mengeneinheit 1	M	2	A	66-67	<b>z.B. ST</b>
8	Liefermenge 2	K	13 (10,3)	N	68-80	nicht genutzt
9	Mengeneinheit 2	K	2	N	81-82	nicht genutzt
10	Umsatzsteuersatz	K	3 (2,1)	N	83-85	nicht genutzt
11	Leer 1	M	1	A	86	BLANK
12	Positionsnr. Lieferschein	M	3	N	87-89	000-999
13	Abrufschlüssel	K	1	A	90	nicht genutzt
14	Chargen-Nummer	K	15	A	91-105	<b>BSH-Abschluss/Bestellnummer, oder 713 Pos. 08. Siehe Dokumentation!</b>
15	Verwendungsschlüssel	M	1	A	106	z.B. S = Serie
16	Gefährliche Stoffe Schlüssel	K	8	A	107-114	BSH-Abladestelle auf Positionsebene
17	Präferenz-Status	M	1	A	115	nicht genutzt
18	Zollgut	M	1	A	116	nicht genutzt
19	Leer 2	M	1	A	117	BLANK
20	Bestands-Status	M	1	A	118	nicht genutzt
21	Geänderte Ausführungs-Schl.	M	2	A	119-120	nicht genutzt
22	Ursprung-Lieferschein-Nr	K	8	A	121-128	nicht genutzt

## 5.) Die Satzart 715 (KANN)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	<b>Fix 715</b>
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	<b>01, 02 oder 03</b>
3	Packmittel-Nummer Kunde	M	22	A	6-27	<b>BSH Lagereinheiten-Nummer (Label-Nr.) von</b>
4	Packmittel-Nummer Lieferant	K	22	A	28-49	<b>BSH Lagereinheiten-Nummer (Label-Nr.) bis</b>
5	Anzahl Packmittel	M	13	N	50-62	<b>rechtsbündig mit führenden Nullen</b>
6	Positionsnr. Lieferschein	M	3	N	63-65	nicht genutzt
7	Füllmenge	K	13	N	66-78	<b>Rechtsbündiger Eintrag mit 3 Dezimalstellen.</b>
8	Packstücknummer von	K	9	A	79-87	nicht genutzt, <b>BSH nutzt dafür Position 3</b>
9	Packstücknummer bis	K	9	A	88-96	nicht genutzt, <b>BSH nutzt dafür Position 4</b>
10	Verpackungsabmessung	K	12	N	97-108	nicht genutzt
11	Stapelfaktor	K	1	N	109	nicht genutzt
12	Lagerabruf-Nummer	K	15	A	110-124	nicht genutzt
13	Label-Kennung	M	1	A	125	<b>S = Single Label, M = Master Label</b>
14	Verpackungs-Kennung	K	1	A	126	nicht genutzt
15	Eigentums-Kennung	K	1	A	127	nicht genutzt
16	Leer	M	1	A	128	BLANKS

## 6.) Die Satzart 719 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	<b>Fix 719</b>
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	<b>01 oder 02</b>
3	Zähler Satzart 711	M	7	N	6-12	<b>z.B. 0000001</b>
4	Zähler Satzart 712	M	7	N	13-19	<b>z.B. 0000001</b>
5	Zähler Satzart 713	M	7	N	20-26	<b>z.B. 0000001</b>
6	Zähler Satzart 714	M	7	N	27-33	<b>z.B. 0000008</b>
7	Zähler Satzart 715	M	7	N	34-40	<b>z.B. 0000008</b>
8	Zähler Satzart 716	M	7	N	41-47	<b>z.B. 0000000</b>
9	Zähler Satzart 718	M	7	N	48-54	<b>z.B. 0000000</b>
10	Zähler Satzart 719	M	7	N	55-61	<b>z.B. 0000001</b>
11	Zähler Satzart 717	M	7	N	62-68	<b>z.B. 0000000</b>
12	Leer	M	60	A	69-128	BLANKS