

Aufbau der VDA4913 Satzarten:

711 Vorsatz Lieferschein- und Transportdaten (1 mal pro DFÜ-Lauf)

712 Einmalige Datenelemente des Transports

713 Einmalige Datenelemente des Lieferscheins

714 Lieferscheinpositionsdaten (1 mal pro Lieferscheinposition)

715 Packmittel (bezieht sich auf eine Position des Lieferscheins)

716 Textdaten zur Position (Satzart wird von BSH nicht genutzt)

717 Satzart gibt es erst ab Version 02 und wird von BSH nicht genutzt

718 Produktionsnummerdaten (Satzart wird von BSH nicht genutzt)

719 Nachsatz Lieferschein- und Transportdaten

1.) Die Satzart 711 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 711
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	01, 02 oder 03
3	Daten-Empfänger	M	9	A	6-14	Kundennr. der BSH beim Lieferant
4	Daten-Sender	M	9	A	15-23	BSH-Konto Nr. des Lieferanten
5	Übertragungsnr. alt	M	5	N	24-28	z.B. 17
6	Übertragungsnr. neu	M	5	N	29-33	z.B. 18
7	Übertragungsdatum	M	6	N	34-39	JJMMTT
8	Unterdienstleistungsnummer	K	9	A	40-48	nicht genutzt
9	Frachtführer-Nummer	K	9	A	49- 57	nicht genutzt
10	Lagerhalter-Schlüssel	K	1	A	58	nicht genutzt
11	Leer	M	70	A	59-128	BLANKS

M = MUSS, K = KANN, A = Alphanumerisch, N = Numerisch

2.) Die Satzart 712 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 712
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	01, 02 oder 03
3	Sendungs-Ladungs- Bezugsnummer	M	8	N	6-13	nicht genutzt
4	Werk Lieferant	M	3	A	14-16	nicht genutzt
5	Frachtführer	M	14	A	17-30	nicht genutzt
6	Frachtführer Übergabedatum	M	6	N	31-36	nicht genutzt
7	Frachtführer Übergabezeit	M	4	N	37-40	nicht genutzt
8	Sendungsgewicht Brutto	M	7	N	41-47	nicht genutzt
9	Sendungsgewicht Netto	K	7	N	48-54	nicht genutzt
10	Frankaturschlüssel	K	2	N	55-56	z.B. 03 = Frei Haus
11	Spediteur DFÜ-Schlüssel	K	1	A	57	nicht genutzt
12	Anzahl Packstücke	K	4	N	58-61	
13	Transport-Partner-Nummer	K	14	A	62-75	nicht genutzt
14	Transportmittel-Schlüssel	M	2	N	76-77	01 = KFZ-Kennzeichen
15	Transportmittel-Nummer	M	25	A	78-102	KFZ-Kennzeichen, Frachtführer, o.ä.
16	Tarifzone	K	9	A	103-111	nicht genutzt
17	Eintreffdatum Soll	K	6	N	112-117	JJMMTT
18	Eintreffzeit Soll	K	4	N	118-121	HHMM
19	Lade-Meter	K	3	N	122-124	nicht genutzt
20	LKW-Art-Schlüssel	K	1	N	125	nicht genutzt
21	Leer	M	3	A	126-128	BLANKS

3.) Die Satzart 713 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 713
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	01, 02 oder 03
3	Lieferschein-Nummer	M	8	N	6-13	z.B. 12345678
4	Versanddatum	M	6	N	14-19	Lieferschein-Datum JJMMTT
5	Abladestelle	M	5	A	20-24	BSH-Abladestelle / Anlieferor; siehe Dokumentation!
6	Versandart	M	2	N	25-26	z.B. 03 = LKW
7	Zeichen des Kunden	K	4	A	27-30	
8	Abschluß/Bestellnummer	K	12	A	31-42	BSH-Abschluss/Bestellnummer. Siehe Dokumentation!
9	Vorgangsschlüssel	K	2	N	43-44	nicht genutzt
10	Leer 1	M	4	A	45-48	BLANKS
11	Werk Kunde	M	3	A	49-51	nicht genutzt. Das Feld kann die Empfängerfabrik enthalten: FBH = Bretten/Neff, FBW = Berlin, FDG = Dillingen, FGK = Giengen, FNW = Nauen, FTH = Traunreut, FLW=Lodz.
12	Konsignation	K	8	N	52-59	nicht genutzt
13	Waren-Empfänger-Nummer	K	9	A	60-68	nicht genutzt
14	Leer 2	M	1	A	69	BLANKS
15	Lagerort Kunde	K	7	A	70-76	nicht genutzt
16	Lieferanten-Nummer	M	9	A	77-85	Bei Anlieferung über Gebietspediteur kann hier die Nummer des Lieferanten stehen
17	Verbrauchsstelle	K	14	A	86-99	nicht genutzt
18	Abruf-Nr.	K	4	A	100-103	nicht genutzt
19	Zeichen des Kunden	K	6	A	104-109	nicht genutzt
21	Leer 3	M	19	A	110-128	BLANKS

4.) Die Satzart 714 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 714
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	01, 02 oder 03
3	Sachnummer Kunde	M	22	A	6-27	BSH-Materialnummer, z.B. 1705412711
4	Sachnummer Lieferant	M	22	A	28-49	
5	Ursprungsland	M	3	N	50-52	
6	Liefermenge 1	M	13 (10,3)	N	53-65	z.B. 50000
7	Mengeneinheit 1	M	2	A	66-67	z.B. ST
8	Liefermenge 2	K	13 (10,3)	N	68-80	nicht genutzt
9	Mengeneinheit 2	K	2	N	81-82	nicht genutzt
10	Umsatzsteuersatz	K	3 (2,1)	N	83-85	nicht genutzt
11	Leer 1	M	1	A	86	BLANK
12	Positionsnr. Lieferschein	M	3	N	87-89	000-999
13	Abrufschlüssel	K	1	A	90	nicht genutzt
14	Chargen-Nummer	K	15	A	91-105	BSH-Abschluss/Bestellnummer z.B. 5500012318 oder 550123180001. Siehe Dokumentation!
15	Verwendungsschlüssel	M	1	A	106	z.B. S = Serie
16	Gefährliche Stoffe Schlüssel	K	8	A	107-114	BSH-Abladestelle. Siehe Dokumentation!
17	Präferenz-Status	M	1	A	115	nicht genutzt
18	Zollgut	M	1	A	116	nicht genutzt
19	Leer 2	M	1	A	117	BLANK
20	Bestands-Status	M	1	A	118	nicht genutzt
21	Geänderte Ausführungs-Schl.	M	2	A	119-120	nicht genutzt
22	Leer 3	M	8	A	121-128	BLANKS

5.) Die Satzart 715 (KANN)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 715
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	01, 02 oder 03
3	Packmittel-Nummer Kunde	M	22	A	6-27	
4	Packmittel-Nummer Lieferant	M	22	A	28-49	
5	Anzahl Packmittel	M	13	N	50-62	rechtsbündig mit führenden Nullen
6	Positionsnr. Lieferschein	M	3	N	63-65	Positionsnr. aus 714-Satz
7	Füllmenge	K	13 (10,3)	N	66-78	Rechtsbündiger Eintrag mit 3 Dezimalstellen.
8	Packstücknummer von	K	9	A	79-87	nicht genutzt
9	Packstücknummer bis	K	9	A	88-96	nicht genutzt
10	Verpackungsabmessung	K	12	N	97-108	Angabe in mm
11	Stapelfaktor	K	1	N	109	z.B. 2
12	Lagerabruf-Nummer	K	15	A	110-124	nicht genutzt
13	Leer	M	4	A	125-128	BLANKS

6.) Die Satzart 719 (MUSS)

Pos	Datenelement	K/M	LG.BYT	A/N	von-bis	Bemerkungen, BSH-Besonderheiten
1	Satzart	M	3	N	1-3	Fix 719
2	Versions-Nummer	M	2	N	4-5	01, 02 oder 03
3	Zähler Satzart 711	M	7	N	6-12	z.B. 0000001
4	Zähler Satzart 712	M	7	N	13-19	z.B. 0000001
5	Zähler Satzart 713	M	7	N	20-26	z.B. 0000001
6	Zähler Satzart 714	M	7	N	27-33	z.B. 0000008
7	Zähler Satzart 715	M	7	N	34-40	z.B. 0000008
8	Zähler Satzart 716	M	7	N	41-47	z.B. 0000000
9	Zähler Satzart 718	M	7	N	48-54	z.B. 0000000
10	Zähler Satzart 719	M	7	N	55-61	z.B. 0000001
11	Zähler Satzart 717	M	7	N	62-68	z.B. 0000000
12	Leer	M	60	A	69-128	BLANKS